

Как преобразовать Evaluation версию Windows Server 2012-2016 в полную

Экспорт в PDF 

Дата создания: 2022/11/11 15:54 (C) mihanik



Дано

Завершилось действие периода Evaluation

Надо

Без переустановки ОС перевести сервер на работу с «боевой» лицензией

Решение

Проверяем текущее состояние лицензии

```
cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs /xpr
```

Видим, что лицензия закончилась

USER

```
C:\Windows\system32>cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs /xpr Сервер сценариев Windows (Microsoft R) версия 5.8 с Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 1996-2001. Все права защищены. Windows(R), ServerStandardEval edition: Windows находится в режиме уведомления
```

Проверяем какая редакция сервера у нас стоит

```
DISM /online /Get-CurrentEdition
```

USER

```
C:\Windows\System32> DISM /online /Get-CurrentEdition Система DISM Версия: 6.2.9200.16384  
Версия образа: 6.2.9200.16384 Текущий выпуск: Текущий выпуск : ServerStandardEval  
Операция успешно завершена.
```

Теперь смотрим на какую лицензию мы можем перейти

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```

USER

```
C:\Windows\System32>DISM /online /Get-TargetEditions Система DISM Версия: 6.2.9200.16384
Версия образа: 6.2.9200.16384 Выпуски, которые можно обновить до: Конечный выпуск :
ServerDatacenter Конечный выпуск : ServerStandard
Операция успешно завершена.
```

Переводим сервер в нужную редакцию



Для перевода вам потребуется ваш лицензионный ключ, который имеет формат
xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx


```
DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-
xxxxxx-xxxxxx /AcceptEula
```

USER

```
C:\Windows\System32>DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-
xxxxxx-xxxxxx /AcceptEula Система DISM Версия: 6.2.9200.16384 Версия образа: 6.2.9200.16384
Начало обновления компонентов... Начало установки ключа продукта... Установка ключа
продукта завершена. Удаление пакета Microsoft-Windows-
ServerStandardEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd 64~~6.2.9200.16384
[=====100.0%=====]
Обновление компонентов завершено. Начало применения параметров выпуска... Применение
параметров выпуска завершено. Операция успешно завершена. Для завершения этой операции
перезагрузите Windows. Вы хотите перезагрузить компьютер сейчас? (Y/N)
```

Перезагружаем сервер.

Смотрим свойства системы



Всё.



[Наверх](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями. Если у вас возникли вопросы или замечания, можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**