

Как отключить автоматическое восстановление windows

Экспорт в PDF



Дата создания: 2022/05/20 02:19 (C) mihanik



1. В консоли выходим на список видимых установленных систем и подробностей при её загрузке.

```
bcdedit
```

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.418]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.

X:\Sources>bcdedit

Диспетчер загрузки Windows

Идентификатор          {bootmgr}
device                  partition=C:
description            Windows Boot Manager
locale                 ru-RU
inherit                {globalsettings}
default                {default}
resumeobject           {ce33d3e2-6d1b-11ea-83f0-cd15ebb13b02}
displayorder           {default}
toolsdisplayorder      {memdiag}
timeout                30

Загрузка Windows

Идентификатор          {default}
device                  partition=D:
path                   \Windows\system32\winload.exe
description            Windows 10
locale                 ru-RU
inherit                {bootloadersettings}
recoverysequence        {ce33d3e4-6d1b-11ea-83f0-cd15ebb13b02}
displaymessageoverride Recovery
recoveryenabled         Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
```

2. Смотрим на секцию Загрузка Windows для Windows в части description. Секция должна начинаться с идентификатора {default}. Ключевой параметр — recoveryenabled. Именно положение Yes или No говорит о том, будет ли система восстанавливать сама себя в случае краха или перейдёт к демонстрации отчёта об ошибках. Чтобы отключить автоматическое восстановление Windows достаточно ввести команду

```
bcdedit /set {идентификатор} recoveryenabled No
```

Если система в единственном экземпляре, вместо идентификатор стоит вставить именно default:

```
bcdeedit /set {default} recoveryenabled No
```



Чтобы вернуть всё на свои места, сменить аргумент No на Yes:

```
bcdedit /set {default} recoveryenabled Yes
```

↑ Наверх ↑



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**