Как изменить MTU (Maximum transmission unit)

Экспорт в PDF

Дата создания: 2022/08/14 06:30 (C) mihanik

О том, что такое MTU можно почитать тут:


- https://ru.wikipedia.org/wiki/Maximum_transmission_unit
- https://habr.com/ru/post/226807/

Обычно MTU имеет размер **1500**, но у некоторых провайдеров или при использовании VPN нужно использовать MTU меньшего размера, например, **1400**.

Инструкция по изменению размера MTU.

Шаг 1.

Открываем командную строку «От имени Администратора»



Шаг 2.

Для каждого сетевого интерфейса размер MTU можно поменять отдельно.

Выводим список всех интерфейсов с их MTU командой

```
netsh interface ipv4 show subinterfaces
```

В выведенном списке находим нужный интерфейс

Шаг 3.


Для найденного интерфейса изменяем размер MTU командой

```
netsh interface ipv4 set subinterface "ВАШ_ИНТЕРФЕЙС" mtu=<размер_MTU>
store=persistent
```



Если в имени сетевого интерфейса присутствует пробел, то имя указываем в кавычках.

Пример.



Наверх



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,

можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

From:
https://wiki.mihanik.net/ - **wiki.mihanik.net**

Permanent link:
https://wiki.mihanik.net/doku.php%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B:windows:%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E:%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C_mtu

Last update: **2022/08/14 07:07**